

Austausch einer FinTS-Chipkarte in Profi cash 12

1. Melden Sie den Anwender in Profi cash an, dessen Karte getauscht werden muss.



Anmeldung Profi cash 12.91

0001 Standard

master


Passwort

Passwort zurücksetzen

OK Abbrechen

Neue Firma anlegen

2. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Einstellungen“ und „HBCI-Verwaltung“ und klicken auf „Neu anlegen“



Kontoinformationen Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Datentransfer Services **Einstellungen**


HBCI-Verwaltung EBICS-BPD-Verwaltung EBICS-Schlüsselverwaltung Bankzugänge Auftraggeberkonten bearbeiten Auftraggeberkonten Massenlöschung Massenänderung Massendatenverwaltung Internetzugang Auf Standardeinstellung zurücksetzen Sonst

Dashboard x HBCI-Verwaltung x

HBCI-Kürzel HBCI-Karte 2024

Sicherheitsmedium Chipkarte (RDH-7 1984) Kartennummer: 672 **Neu anlegen**

3. Legen Sie nun die neue Chipkarte in den Kartenleser ein.
4. Wählen Sie „Chipkarte“ aus und klicken auf „weiter“.



Neuanlage eines HBCI-Zugangs

1 2 3 4

1. Angabe des Sicherheitsverfahrens

Legen Sie zunächst fest, mit welchem Verfahren Ihr neuer HBCI/FinTS Zugang abgesichert werden soll.

Sicherheitsverfahren Chipkarte
 Sicherheitsdatei
 PIN/TAN


In der Regel haben Sie von Ihrer Bank eine Chipkarte erhalten. Ihre Zugangsdaten sind dort gespeichert und Sie können diese nun einfach einlesen. In speziellen Fällen können Sie auf manche Chiparten auch einen weiteren neuen Zugangsdatensatz schreiben.

Weiter mit Einträge von der Chipkarte lesen
 Eintrag auf die Chipkarte schreiben

Weiter > Abbrechen


Austausch einer FinTS-Chipkarte in Profi cash 12

5. Im folgenden Fenster wählen Sie „Chipkarte einlesen“.




6. Das Programm fordert Sie zur Eingabe der PIN auf. Geben Sie die PIN dieser Karte wie gewohnt am Kartenleser ein und drücken Sie auf „ok“.

7. Der Chipkarten-Eintrag wird angezeigt, klicken Sie auf „weiter“.




8. Vergeben Sie nun ein HBICI-Kürzel für die eingeleseene Karte. Wir empfehlen hier eine Kombination aus Bank und Laufzeit, z.B. „vb-2028“. Klicken Sie abschließend auf „Fertig stellen“.




Austausch einer FinTS-Chipkarte in Profi cash 12

9. Rufen Sie erneut den Menüpunkt „Einstellungen“ auf und wählen „Auftraggeberkonten“ aus.



10. In einem letzten Schritt ändern Sie jetzt bei einem Konto der Volksbank in Ostwestfalen eG das Feld HBCI-ID/FinTS.

Wählen Sie hier die Bezeichnung aus, die Sie für die neue Karte in Schritt 8 vergeben haben.



Kontobezeichnung	[Redacted]
Kontoart	Konto allgemein
Kontokategorie	[Redacted]
Bankverbindung	
Kontonummer	[Redacted]
Bankleitzahl	47860125
IBAN	[Redacted]
BIC	GENODEM1GTL
Bankname	VB Bielefeld-Gütersloh
Bankort	Gütersloh
Inhaberangaben	
TIPANET-Adresse	
Einstellungen	
Verwendungen	
HBCI-ID/FinTS	HBCI-Karte 2028
BPD-ID/EBICS	keine
Bundesbank-Meldenummer	[Redacted]

Die Einrichtung ist abgeschlossen und die neue Karte kann in vollem Umfang genutzt werden.

Bei Fragen stehen Ihnen neben Ihren bekannten Ansprechpartnern in der Bank auch die Mitarbeiter unseres eBanking Supports mit Rat und Tat zur Seite.

Sie erreichen uns während unserer Geschäftszeiten telefonisch unter der Rufnummer

0521 544-300

und per E-Mail unter der Adresse **ebanking@volksbankinostwestfalen.de**